

如何用excel计算股票现金流—（财务表格）急求现金流量表的快速编制方法 带自动生成公式的EXCEL表格-股识吧

一、如何在excel上计算年金现值系数？

一、录入数据。

PV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。

如图所示，年金数额为200，期数为5，利率为10%。

二、调用公式。

在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中PV项，即可弹出录入数据的对话框，如图所示。

三、录入公式之利率。

点击Rate栏右侧的小图标，即可录入数据10%。

当然也可直接在栏目中输入“E2”。

四、录入公式之期限。

点击Nper栏右侧的小图标，即可录入数据5。

当然也可直接在栏目中输入“D2”。

五、录入公式之年金数额。

点击Pmt栏右侧的小图标，即可录入数据200。

当然也可直接在栏目中输入“C2”。

全部录入完毕后，点击确定即可。

Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft

office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple

Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。

Excel 是微软办公套装软件的一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。

Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪、使用日历等。

Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。

与其配套组合的有：Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。

Excel2013、2010、2007和老一点的Excel2003较为多见，Excel2002版本用的不是很多。

比Excel2000老的版本很少见了。

最新的版本增添了许多功能。

使Excel功能更为强大。

二、怎用用excel里的公式计算现值指数

看看这个可以吗?XNPV请参阅返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。

若要计算一组定期现金流的净现值，请使用函数 NPV。

如果该函数不可用，并返回错误值

#NAME?，请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法在“工具”菜单上，单击“加载宏”。

在“可用加载宏”列表中，选中“分析工具库”框，再单击“确定”。

如果必要，请遵循安装程序中的指示。

语法XNPV(rate,values,dates)Rate 应用于现金流的贴现率。

Values 与 dates 中的支付时间相对应的一系列现金流转。

首期支付是可选的，并与投资开始时的成本或支付有关。

如果第一个值为成本或支付，则其必须是一个负数。

所有后续支付基于的是 365 天/年贴现。

数值系列必须至少要包含一个正数和一个负数。

Dates 与现金流支付相对应的支付日期表。

第一个支付日期代表支付表的开始。

其他日期应迟于该日期，但可按任何顺序排列。

说明Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。

默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1 而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。

Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

Dates 中的数值将被截尾取整。

如果任一参数为非数值型，函数 XNPV 返回错误值 #VALUE!。

如果 dates 中的任一数值不是合法日期，函数 XNPV 返回错误值 #VALUE。

如果 dates 中的任一数值先于开始日期，函数 XNPV 返回错误值 #NUM!。

如果 values 和 dates 所含数值的数目不同，函数 XNPV 返回错误值 #NUM!。

函数 XNPV 的计算公式如下：

三、（财务表格）急求现金流量表的快速编制方法 带自动生成公式的EXCEL表格

现金净流量=利润+折旧=NPV(B5,D10:D19)+D9=IRR(D9:D19)
按照书上会计电算化P238做的

四、（财务报表）急求现金流量表的快速编制方法 带自动生成公式的EXCEL表格

展开全部根据两大主表和部分表外数据自动生成现金流量表的EXCEL表。
希望有助于你问题的解决。
若觉得这个模板好，请在关注到其他网友需要时转给他,TKS

五、用excel怎么算净现值

先要弄清除初期投资在不在第一年内，如果在就直接用公式=NPV（8%，-200000,20000,40000,80000,120000）如果初期投资不在第一年内则=NPV（8%,20000,40000,80000,120000）-200000

六、如何用excel计算现金流现值

要计算企业项目投资净现值，可以使用NPV函数来实现。
函数语法NPV函数用于通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值)，返回一项投资的净现值。
语法形式。
NPV(rate,value1,value2,...)rate:某一期间的贴现率。
value1,value2,...: 1~29个参数，代表支出及收入。
例如，某项投资总金额为2000000元，预计今后5年内的收益额分别是200000元、350000元、600000元、1000000元和1250000元。
假定每年的贴现率是15%，现在要计算该项投资净现值，具体操作如下。
选中C10单元格，在公式编辑栏中输入公式: =NPV(C2,C3:C8)，
按Enter键即可计算出该项投资的净现值，

七、怎样从财务报表计算公司自由现金流和股权自由现金流

，数据只能来自财务报表，

参考文档

[下载：如何用excel计算股票现金流.pdf](#)

[《股票钱拿出来需要多久》](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《买一支股票多久可以成交》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：如何用excel计算股票现金流.doc](#)

[更多关于《如何用excel计算股票现金流》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/4494770.html>